Konfiguration von Thunderbird

1. Nach der Erstinstallation von Thunderbird startet der Konfigurationsdialog automatisch. Hier müssen Sie die E-Mail-Adresse eingeben, die Sie einrichten wollen.

   Im Dialogfenster „Bestehende E-Mail-Adresse einrichten“ geben Sie Ihren vollständigen Namen, Ihre WHZ-E-Mail-Adresse mit Vor- und Nachnamen und das dazugehörige Passwort ein.

Nach der Eingabe der Daten erscheint die Option „Manuell einrichten“. Wählen Sie diese Option für weitere Einstellungen.

Nehmen Sie nun die folgenden Einstellungen in der Eingabemaske vor.

Posteingangs-Server
Protokoll: IMAP
Server-Adresse: imap.whz.de
Port: 993
SSL: SSL/TLS
Authentifizierung: Passwort, normal

Postausgangs-Server
Protokoll: SMTP
Server-Adresse: smtp.whz.de
Port: 25
SSL: STARTTLS
Authentifizierung: Passwort, normal

Benutzername
Posteingangs-Server: WHZ-Anmeldename (Anmeldekürzel)
Postausgangs-Server: WHZ-Anmeldename (Anmeldekürzel)

2. Wenn Sie alle Daten vollständig ausgefüllt haben, klicken Sie auf „Fertig“.



Thunderbird synchronisiert sich jetzt mit dem Server. Starten sie Thunderbird anschließend neu.

Nun muss sichergestellt werden, dass gelöschte Emails in den Ordner gelöschte Objekte auf dem IMAP-Server verschoben werden.

Dazu klicken Sie auf der linken Seite auf das Zahnrad für „Einstellungen“.



Wählen Sie anschließend „Konten-Einstellungen“.



Wählen Sie „Server-Einstellungen“ und überprüfen Sie die Einstellung unter dem Punkt „Beim Löschen einer Nachricht:“ .

Diese sollte auf „In diesen Ordner verschieben:“ gestellt und der korrekte Ordner ausgewählt sein.